



AICA Test & Licence
Automated System

ATLAS 3.0.0 : Controlli pre-esame

Controlli pre-esame

Prima di svolgere una sessione ECDL, è necessario verificare le seguenti condizioni:

- Il **FIREWALL DI WINDOWS** deve essere disattivato sul **server** dove è installato Atlas

Le ultime versioni di Windows implementano le impostazioni di protezione e di notifica del Firewall per ciascuno dei seguenti profili di rete: domestica, aziendale o di un luogo pubblico: per permettere la corretta comunicazione dei client con il server, occorre disabilitare TUTTE LE VOCI presenti, come da **Fig.1**:




Fig.1

- L'**ANTIVIRUS** deve essere disattivato sia sul server di Atlas, che su ogni Postazione Studente
- L'**ORA, DATA e FUSO ORARIO** devono essere corretti ed allineati sia sul server di Atlas, che su ogni Postazione Studente

- La Postazione Studente deve essere configurata per puntare all'**INDIRIZZO IP** del server di Atlas; nel caso infatti in cui la Postazione Studente restituisca l'errore in (Fig.2), è necessario cliccare sul tasto "**Configurazione**", ed impostare l'indirizzo IP attualmente impostato sul server dove è installato Atlas.



Fig.2

- La Postazione Studente deve essere in grado di effettuare un **PING** verso il server di Atlas (Fig.3); **NON UTILIZZARE L'IP IN FIGURA, CHE E' MOSTRATO COME ESEMPIO, MA L'INDIRIZZO IP DEL SERVER DOVE E' INSTALLATO ATLAS**

```
Microsoft Windows [Versione 10.0.17763.195]
(c) 2018 Microsoft Corporation. Tutti i diritti sono riservati.

C:\Users\mauri>ping 192.168.8.204

Esecuzione di Ping 192.168.8.204 con 32 byte di dati:
Risposta da 192.168.8.204: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.8.204: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.8.204: byte=32 durata<1ms TTL=128
Risposta da 192.168.8.204: byte=32 durata<1ms TTL=128

Statistiche Ping per 192.168.8.204:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,
    Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 0ms, Massimo = 0ms, Medio = 0ms

C:\Users\mauri>
```

Fig.3

- La **PROTEZIONE ESECUZIONE PROGRAMMI** di Windows deve essere attivata solo per i servizi essenziali a Windows, sia sul server di Atlas, che su ogni Postazione Studente
 - cliccare con il tasto destro su **Risorse del Computer > Proprietà**
 - selezionare la voce “ **Avanzate**” ,
 - cliccare su “**Impostazioni**”



Fig.4

- Spuntare la prima voce disponibile, come da figura sottostante



Fig.5



www.aicanet.it/ATLAS

© 2005-2019 AICA. Tutti i diritti riservati. Riproduzione vietata.

Versione: 1.0 – 3.0.0

ATLAS è sviluppato in collaborazione con WebScience s.r.l. (www.webscience.it)

Il software ATLAS include componenti di terze parti che sono protette dai seguenti copyright:

- a) Copyright © 2000 The Apache Software Foundation. All rights reserved.
- b) Copyright © 2000-2004 Jason Hunter & Brett McLaughlin. All rights reserved.
- c) Copyright © 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.
- d) Copyright © 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc. 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA 02111-1307 USA.

Le schermate dei prodotti della suite Microsoft Office e dei sistemi operativi Microsoft Windows sono di proprietà di Microsoft Corporation e riprodotte per gentile concessione. Il software ATLAS contiene schermate tratte da applicativi di proprietà di Microsoft Corporation allo scopo di esaminare il grado di conoscenza degli applicativi stessi da parte degli utenti di ATLAS e, pertanto, nello stesso interesse di Microsoft Corporation.

This product includes software developed by the Apache Software Foundation
(<http://www.apache.org/>).

This product includes software developed by the JDOM Project
(<http://www.jdom.org/>)